Thunderbird 2.0

設定方法

ソフトウェアを起動し、ツールバーの「ファイル」から「新規作成」「アカウント」をクリックしてください。



次の画面では、「メールアカウント」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

アカウントウィザード	0
アカウントの種類	
メッセージを受信するには初めにアカウントの設定をする必要があります。	
メールやニュースグループのアカウント設定に必要な情報を入力してください。入 力する情報が分からない場合はシステム管理者やインターネットサービスプロバ イダに問い合わせてください。	
設定するアカウントの種類を選択してください。	
・ メールアカウント(M)	
○ ニュースとブログ (フィード)	
🔘 Gmail	
○ ニュースグループアカウント(W)	
(夏5個) (次へ(1)) (キャン	tzil)

「あなたの名前」には、お好きな名前を入力し、

「メールアドレス」に設定するアドレスを入力されましたら、「次へ」をクリックしてください。

ここでは、電子メールアドレスを「sample@cside.com」としておきます。

	アカウントウィザード	0
差出人情報		
メッセージの差出人 のを設定して使い分	を表す情報を入力してください。これはアカウントごとに別のも けることができます。	
あなたの名前を入ナ [差出人] (From) Iこ	ルてください。ここで設定した名前が送信するメッセージの 表示されます。 (例: 山田 太郎)	
あなたの名前(Y):	シーサイドネット	
このアカウントで使用 ″user@example.jp″)	用するメールアドレスを入力してください。(例)	
メールアドレス(<u>E</u>):	sample@cside.com	
	戻る(B) (次へ(N) (キャンセ キャンセ	:1)

次の画面では、受信用メールサーバーの設定をします。

「POP」にチェックを入れていただき、

「メール受信サーバー」には、「サーバー設定情報」に記載されている、

「mail.cside.com」というようなサーバー名を入力してください。

<u>,</u>	アカウントウィザード	0
サーバ情報		
メール受信サーバの種類	を選択してください。	
💿 POP(<u>P</u>) 🔘 IMAI	ΡΦ	
メール受信サーバの名前	を入力してください。(例: mail.example.jp)	
メール受信サーバ(<u>S</u>):	mail.cside.com	
共通受信トレイを使用する のアカウントで送受信する チェックを外してください。	ッアカウントのメールはすべてまとめて保存されます。こ ッメールを個別のディレクトリに分けて保存する場合は	
☑ 共通受信トレイを使用	引する (「ローカルフォルダ´´ Iこメールを保存)	
他のアカウントで設定済の します。メール送信サーバ 更できます。)メール送信 (SMTP) サーバ "	
	(戻る(B) (次へ(N) (キャンセ)	er)

「ユーザー名」には、「お好みの名前」を入力し 「次へ」をクリックして、おすすみください。

アカウントウィザード	0
ユーザ名	
プロバイダに指定された受信サーバのユーザ名を入力してください。(例 tyamada)	
受信サーバのユーザ名ゆ シーサイドネット	
メール送信 (SMTP) サーバのユーザ名には * * が使用されま す。メール送信サーバの設定は [ツール] メニューの [アカウント設定] で変更で きます。	
(戻る(B)) (次へ(N)) (キャンセ)	V)

「アカウント名」には、設定するアカウントの@マークより前の部分だけ入力するのではなく

@マーク以降の部分も含め、設定するメールアカウント全てを入力する必要がございますので、ご注意ください。。
入力が終わりましたら、「次へ」をクリックしてください。

サーバー名は、「mail.**.**」というものになります。

「*」の部分は、ご利用のドメインになりますのでお客様毎に異なります。 ここでは、送受信サーバーとも「mail.cside.com」としておきます。

	アカウントウィザード	0
アカウント名		
このアカウントに分 ニュース)	かりやすい名前を付けてください。(例:仕事用、プライベート、	
アカウント名(A):	sample@cside.com	
		セル

設定された内容が表示されますので、

内容をご確認いただき、「完了」ボタンをクリックします。



設定が完了いたしましたら

送信用メールサーバーの設定を確認いたします。

ツールバーの「ツール」から「アカウント設定」とおすすみください。

	XIar V-1 - munderbird
- ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセージ(M)	ツール① ヘルブ(1)
	アドレス帳(<u>A</u>) Ctrl+2 アドオン(<u>D</u>)
すべてのフォルダ ・ ・ 注 ★ 0 件名	メッセージフィルタ(E) フォルダにフィルタを適用(<u>R</u>)
	迷惑メールフィルタを実行(U) 迷惑メールとマークされたメールを削除(L)
1 ごみ箱	設定とデータのインボートの エラーコンソール(N)
	アカウント設定(C)
	オプション(0)

次の画面において、左下の「送信(SMTP)サーバ」を選択し

画面の右上にある「追加」とクリックしてください。

	アカウント設定
🗈 bobby Wys with a majo	送信 (SMTP) サーバの設定
■ sample@cside.com サーバ設定 コピーと特別なフォルダ	アカウントを複数お持ちの場合でも、設定が必要な送信 (SMTP) サーバは 1 つだけです。メッ バタキ 3 キレマイビョン SMTP サーバ 〇〇
編集とアドレス入力 ディスク領域 迷惑メール 開封確認 セキュリティ ⊡ローカルフォルダ ディスク領域 迷惑メール 送信 (SMTP)サーバ	設定 説明(D): サーバ名(S): ポート番号(P): 25 既定値: 25 セキュリティと認証 ✓ ユーザ名とバスワードを使用する(U) ユーザ名(M): (保護された接続を使用する: ○ いいえ(N) ● TLS (利用可能な場合)(A) ○ TLS(T) ○ SSL(L) OK キャンセル

「説明」欄には、お好みのお名前を入力していただき、

「サーバー名には、「サーバー設定情報」に記載されている「mail.cside.com」というサーバー名を入力ください。 受信用サーバー名と同じように、「mail.**.**」というものになります。

「*」の部分は、ご利用のドメインになりますのでお客様毎に異なります。

「セキュリティと認証」欄において、

「ユーザー名とパスワードを使用する」にはチェックをいれないでください。

	SMTP サーバ
設定	
[説明(<u>D)</u> :	お好みのお名前
サーバ名(<u>S</u>):	mail.cside.com
ポート番号(<u>P</u>):	587 既定值: 25
日 ユーザ名と	パスワードを使用する(1)
ユーザ名(26
ユーザ名() 保護された接続	²⁰¹⁶ [を使用する:

ご利用のプロバイダ様にて、送信ポートの25番がブロックされている場合、

メール送信がおこなえない場合がございます。

このような場合は、上記の「ポート番号」欄を、「587」に変更していただき、「OK」をクリックしてください。